

روش ترسیم هندسی منحنی‌های سهمی و مقتدرات اسٹرلاب

محمد علی قربانی

گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

یکی از مهمترین اجزاء اسٹرلاب، مقتدرات و یا منحنی‌های سهمی است که طرز محاسبه و طراحی آن بسیار پیچیده و تخصصی بوده و در واقع عملکرد صحیح اسٹرلاب و ارزش سازنده آن که یک کامپیووتر آنالوگ بحساب می‌آمد، به طراحی دقیق و صحیح این صفحات بستگی داشت. در رابطه با ترسیم این صفحات اختلافات گوناگونی مطرح می‌گردید که یکی از آن‌ها ترسیم مدارات عرض‌های مختلف جغرافیایی بود. برای این کاراز روش‌های مختلفی بهره می‌گرفتند یکی از آن‌ها روش ترسیمی است که برای به دست آوردن آن می‌بایست عملیاتی در دو مرحله انجام گیرد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: منحنی‌های سهمی، مقتدرات، اسٹرلاب، کامپیووتر، آنالوگ.

۱ مقدمه

یکی از ابزارهای بسیار پیشرفته ساخته دست بشر، و یکی از علمی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای مبتنی بر علوم مختلف، دستگاه اسٹرلاب می‌باشد. به وسیله این دستگاه که همچون یک کامپیووتر آنالوگ برای داده‌های رصدی و انجام محاسبات نجومی و ریاضی بسیاری از کمیت‌های اجرام سماوی و کره زمین از قبیل طول و عرض جغرافیایی و خط استوا و منطقه البروج، مدار راس سرطان و جدی و استوا، تعديل زمان، کسوف و خسوف، تقویم قمری و شمسی و... را می‌توان انجام داد. عبدالرحمن صوفی در کتاب العمل بالاسٹرلاب حدود ۳۰۰ کاربرد برای این دستگاه می‌شمرد.

از جمله ابزارهای که در این دستگاه در نظر گرفته شده صحیفه‌های مقتدرات است در این صفحات اطلاعات بسیار دقیقی از موقعیت عرض جغرافیایی، ارتفاع، نصف النهارات، زوایای ساعت، سمت الراس و... ثبت می‌گردد و در رابطه با ثبت این اطلاعات بر روی هر صحیفه مقتدره می‌بایست ۵ نحوه محاسبه پیچیده در طراحی اعمال شود تا یک شیء سه بعدی بصورت دو بعدی ترسیم گردد. یکی از ویژگی‌های طراحی این صفحات،

*عهدار مکاتبات

آدرس الکترونیکی: dr.ghorbani43@yahoo.com www.SID.ir


محاسبه طراحی مدارات مختلف شمالی و جنوبی در عرض های متفاوت جغرافیایی است که برای طراحی و محاسبه آن روش هایی وجود دارد. یکی از آن روش ها که در این مقاله بدان پرداخته شده روش ترسیمی محاسبه این مدارات است که خلاصه آن عرضه می گردد.

روش محاسبه هندسی در دو مرحله است:



مرحله اول

این روش را مولا عبدالعلی بیرجندی در باب چهارم و پنجم از بیست باب و ابوالیحان بیرونی در استیعاب الوجوه الممکنه^۱ توضیح می دهند که خلاصه آن پس از ویرایش و تنظیم این است:

- ۱- در آغاز یک دایره به اندازه دلخواه مثلثاً به قطر 10° سانت رسم می کنیم که به 360° درجه تقسیم می شود.
- ۲- بعد این دایره را با استفاده از اقطار متعامد به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم. مرکز دایره را O و محل تلاقی اقطار با محیط دایره را با حروف A-B-C-D نام گذاری می کنیم.




- ۳- آن گاه به اندازه میل اعظم خورشید یعنی $23^{\circ} / 27^{\circ}$ از مرکز، خطی به سمت کمان AC جدا می کنیم. تا کمان AE به دست آید.




- ۴- سپس یک خط از نقطه E به نقطه D رسم می کنیم. و محل تقاطع خط ED با خط AB را F نامیم.

- ۵- به اندازه شعاع خط OF با مرکزیت O دایره ای رسم می کنیم.




^۱- استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعته الاصرلاب - ابوالیحان بیرونی - ص ۲۲. بیست باب مولا عبدالعلی بیرجندی - باب چهارم و پنجم.

۶- آن گاه محل تلاقي خط OE با دایره جدید را G و محل تلاقي خط OD با این دایره را H می نامیم. از نقطه G یک خط به سمت نقطه H رسم می کنیم. محل تلاقي خط GH با خط OA نقطه K خواهد بود.



۷- به اندازه شعاع OK دایره کوچکتر دیگری رسم می کنیم.




۸- در این صورت دایره بزرگتر بمنزله مدار رأس جدی است. دایره متوسط، استوا و دایره کوچکتر به منزله مدار رأس سرطان است.

مرحله دوم

در این مرحله پس از به دست آمدن سه دایره رأس جدی، استوا و رأس سرطان شروع می کنیم به ترسیم دوایر مقتضرات. برای انجام این کار اینگونه عمل می شود:

۱- در آغاز سه دایره مذکور با مشخصات آن رسم می گردد.




بعد از نقطه O خطی به اندازه عرض جغرافیائی شهر مورد نظر به سمت کمان مدار استوا در نقطه F وصل می کنیم.

(مثالاً عرض جغرافیائی مشهد $36^{\circ} / 18'$ می باشد)

۲- بعد سر دیگر این خط را از مرکز به سمت دیگر همان اندازه امتداد می دهیم. یعنی از نقطه O به اندازه عرض جغرافیائی مورد نظر خطی را به سمت کمان مدار استواء در نقطه G وصل می کنیم.

۳- آن گاه از نقطه E به خطی را رسم می کنیم و امتداد می دهیم تا خط AB را در نقطه k قطع کند.

۴- آن گاه از نقطه G به خطی را رسم می کنیم که از برخورد این خط با خط OB نقطه L به دست آید.



۵- فاصله میان نقطه K و L قطر دایره ای است که آن را دایره افق می نامند.

۶- اگر این قطر نصف شود شعاع این دایره خواهد بود و مرکز این دایره بر روی خط OK به دست می آید.

۷- بنابراین کمان NLM افق اسطلاب نامیده می شود که اولین مقطوره بحساب می آید و حتماً باید از دو نقطه E و H عبور نماید و نقطه H نمایانگر مهرماه و نقطه E نمایشگر فروردین است که شباهه روز در آن مساوی خواهد بود.

۸- و بدنبال این کار می توان مقطورات بعدی را با فاصله ۱۰ درجه رسم کنید که در این صورت:

الف: خطی به اندازه ۱۰ درجه فاصله از کمان FR از مرکز رسم می کنیم و آن را P می نامیم.


ب: و خطی را نیز با فاصله ۱۰ درجه بر کمان GH رسم می کنیم و آن را Q می نامیم.

ج: در این صورت خطی از Q به E رسم می کنیم و محل تقاطع این خط با خط OB را U می نامیم و همچنین از نقطه E به P نیز خطی رسم می کنیم و آن را تا خط OK امتداد می دهیم و محل تقاطع آن را T می نامیم.

د: در این صورت فاصله TU قطر دایره ای با ۱۰ درجه فاصله کوچکتر می باشد.

ه: اگر این فاصله نصف گرد دایره دوم که ۱۰ درجه است روی خط TO به دست می آید.

۹- و همین گونه ۱۰ درجه به ۱۰ درجه ادامه می دهیم تا ۸ دایره برای ۹۰ درجه کشیده شود و این ها همان مقطورات هستند که البته کمان های بیرون از دایره مدار رأس جدی برش داده می شود و حذف می گردد و شکل نهایی چنین خواهد بود:



منابع

- [۱] بیرونی، ملا عبد‌العلی، بیست باب، نسخه خطی آستان قدس رضوی، واقف سید جلال الدین تهرانی، به شماره عمومی ۱۲۱۷۶.
- [۲] بیرونی، ابو ریحان، استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعت اصطrolاب، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی مشهد، چاپ اول، ۱۴۲۲.
- [۳] صوفی، عبدالرحمن بن عمر رازی، کتاب العمل بالاسطrolاب، تصحیح محمد عبدالمعیدخان، حیدر آباد دکن، دایره المعارف عثمانیه.
- [۴] Idem.(1987) Islamic astronomical instruments. London: variorum reprints.
- [۵] Jamieson.laura.and maria Montero. Stereographic projectin,Chaucer and the astrolabe.
- [۶] saunders. haroldn. (1971) the astrolabe.
- [۷] www.math.ubc.ca/.../m309-01a/montero/page26.jpg